

---

# Windows Server 2025 — Gestion des mises à jour avec WSUS

Mise en place complète de WSUS sur NOUVY.LAN : installation, configuration, synchronisation avec Microsoft Update, groupes d'ordinateurs, déploiement des mises à jour par GPO et règles d'approbation automatiques.

**25 min de lecture** **Niveau Intermédiaire**

---

Document généré le 25/06/2026 à 21h31 · [nouv.fr/wiki/windows-server-2025-wsus](https://nouv.fr/wiki/windows-server-2025-wsus)

# Sommaire

33 section(s) · 25 min de lecture

## Présentation de WSUS

- ↳ Avantages de WSUS pour NOUVY.LAN
- ↳ Architecture WSUS pour NOUVY.LAN

## 1. Installation et configuration de WSUS

- ↳ Installation du rôle WSUS
- ↳ Configuration initiale via l'assistant WSUS

## 2. Synchronisation

- ↳ Lancer une synchronisation manuelle
- ↳ Vérifier l'état de la synchronisation
- ↳ Configurer la synchronisation automatique
- ↳ Nettoyage du serveur WSUS

## 3. Groupes d'ordinateurs WSUS

- ↳ Architecture des groupes recommandée pour NOUVY.LAN
- ↳ Créer les groupes
- ↳ Affecter les ordinateurs aux groupes

## 4. Configuration des clients par GPO

- ↳ Créer la GPO WSUS
- ↳ Paramètres WSUS dans l'éditeur GPO
- ↳ Créer une GPO dédiée pour le groupe Pilotes
- ↳ Forcer l'application de la GPO

## 5. Règles d'approbation automatiques

- ↳ Configurer les règles d'approbation
- ↳ Règle 1 — Mises à jour critiques et de sécurité (groupe Pilotes)
- ↳ Règle 2 — Mises à jour de définitions (tous les groupes)
- ↳ Règle 3 — Approbation manuelle pour Postes-Services et Serveurs
- ↳ Activer les règles
- ↳ Procédure d'approbation manuelle

## Récapitulatif WSUS NOUVY.LAN

## Points de vérification

↳ Vérifier les GPO appliquées sur un poste

↳ Vérifier que les clients contactent WSUS

↳ Vérifier la conformité des postes

↳ Ouvrir le port WSUS dans le pare-feu

# Présentation de WSUS

---

**WSUS** (Windows Server Update Services) est un rôle Windows Server qui centralise la gestion des mises à jour Microsoft pour tous les postes et serveurs du domaine. Au lieu que chaque machine télécharge ses mises à jour directement depuis Internet, WSUS les télécharge une seule fois depuis Microsoft Update et les distribue en interne.

## Avantages de WSUS pour NOUVY.LAN

Avantage	Description
<b>Économie de bande passante</b>	Les mises à jour sont téléchargées une seule fois pour tout le parc
<b>Contrôle des déploiements</b>	Tester les mises à jour avant de les déployer sur tous les postes
<b>Groupes de déploiement</b>	Déployer progressivement (pilotes → utilisateurs → serveurs)
<b>Rapports de conformité</b>	Savoir quels postes sont à jour ou en erreur
<b>Approbation manuelle ou automatique</b>	Choisir quelles mises à jour sont installées

## Architecture WSUS pour NOUVY.LAN

Rôle	Machine	IP
Contrôleur de domaine / DNS / DHCP	SRV-NOUVY	192.168.1.10
<b>Serveur WSUS</b>	SRV-WSUS	192.168.1.30
Postes clients	PC-XXXX	192.168.1.x

*SRV-WSUS est un serveur dédié membre du domaine NOUVY.LAN. Séparer WSUS de l'AD garantit de meilleures performances et facilite la maintenance.*

---

## 1. Installation et configuration de WSUS

---

### Installation du rôle WSUS

1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur** sur **SRV-WSUS**
2. **Gérer** → **Ajouter des rôles et fonctionnalités**
3. Type d'installation : **Installation basée sur un rôle** → Suivant
4. Serveur cible : **SRV-WSUS** → Suivant
5. Dans la liste des rôles, cocher **Windows Server Update Services**
6. Une fenêtre propose d'ajouter les fonctionnalités requises → **Ajouter des fonctionnalités**

7. Suivant → dans la page des services de rôle, laisser cochés :

- **WID Connectivity** (base de données interne Windows — suffisant pour un lab)
- **WSUS Services**

8. Choisir le dossier de stockage des mises à jour :

D:\WSUS

✎ Copier

*Prévoir au minimum **20 à 50 Go** selon les produits synchronisés. Utiliser un disque séparé du système si possible.*

9. Cliquer **Suivant** → **Installer** → attendre la fin → **Fermer**

10. Une notification apparaît dans le Gestionnaire de serveur : "**Lancer les tâches de post-installation**" → cliquer dessus et attendre la fin

## Configuration initiale via l'assistant WSUS

1. Ouvrir **Gestionnaire de serveur** → **Outils** → **Windows Server Update Services** sur SRV-WSUS
2. L'assistant de configuration s'ouvre automatiquement → **Suivant**

### Etape 1 — Programme d'amélioration :

- Décocher la participation au programme → **Suivant**

### Etape 2 — Choisir le serveur amont :

Option	Usage
<b>Synchroniser depuis Microsoft Update</b>	WSUS télécharge directement depuis Internet
Synchroniser depuis un autre serveur WSUS	Hiérarchie WSUS (environnements complexes)

Sélectionner **Synchroniser depuis Microsoft Update** → **Suivant**

### Etape 3 — Paramètres du proxy :

- Si le réseau utilise un proxy : cocher et renseigner l'adresse
- Sinon : laisser vide → **Suivant**

### Etape 4 — Se connecter au serveur amont :

- Cliquer **Démarrer la connexion** → attendre → **Suivant**

### Etape 5 — Choisir les langues :

- Décocher **Télécharger les mises à jour dans toutes les langues**
- Cocher uniquement **Français** (et **Anglais** si nécessaire) → **Suivant**

### Etape 6 — Choisir les produits :

Cocher uniquement les produits présents dans le parc :

Produit	Cocher si
Windows 11	Postes clients Windows 11
Windows Server 2025	Serveurs Windows Server 2025
Microsoft Edge	Si Edge est utilisé
Microsoft 365 Apps	Si Office 365 est déployé

*Ne pas cocher tous les produits — cela évite de télécharger des Go inutiles.*

### Etape 7 — Choisir les classifications :

Classification	Description	Recommandation
Mises à jour critiques	Correctifs urgents de sécurité	<input type="checkbox"/> Toujours
Mises à jour de sécurité	Correctifs CVE	<input type="checkbox"/> Toujours
Mises à jour de définitions	Antivirus / Defender	<input type="checkbox"/> Toujours
Service Packs	Grands packs cumulatifs	<input type="checkbox"/> Recommandé
Mises à jour	Améliorations fonctionnelles	<input type="checkbox"/> Recommandé
Feature Packs	Nouvelles fonctionnalités	Optionnel
Outils	Utilitaires Microsoft	Optionnel

### Etape 8 — Planifier la synchronisation :

Option	Usage
Synchroniser manuellement	Pour le premier démarrage (lab)
Synchroniser automatiquement	Production — choisir 1 fois par jour

Pour la production, configurer : **Synchroniser automatiquement** → **1 fois par jour** → heure : `02:00` (nuit)

### Etape 9 — Première synchronisation :

- Cocher **Commencer la synchronisation initiale** → **Terminer**

*La première synchronisation peut prendre 30 minutes à plusieurs heures selon la connexion et les produits sélectionnés.*

## 2. Synchronisation

### Lancer une synchronisation manuelle

1. Dans la console **WSUS** → déplier **SRV-WSUS** → cliquer sur **Synchronisations**

2. Dans le volet Actions → **Synchroniser maintenant**
3. La progression s'affiche dans le volet central

## Vérifier l'état de la synchronisation

1. Dans la console WSUS → **Rapport de synchronisation**
2. Les informations affichées :

Information	Description
Dernière synchronisation	Date et heure de la dernière sync réussie
Nouvelles mises à jour	Nombre de mises à jour récupérées
Mises à jour révisées	Mises à jour modifiées par Microsoft
Erreurs	Eventuelles erreurs de téléchargement

## Configurer la synchronisation automatique

1. Dans la console WSUS → **Options** → **Planification de la synchronisation**
2. Sélectionner **Synchroniser automatiquement**
3. Configurer :
  - **Première synchronisation** : 02:00
  - **Synchronisations par jour** : 1
4. Cliquer **OK**

## Nettoyage du serveur WSUS

Après quelques mois, WSUS accumule des données inutiles. Lancer régulièrement le nettoyage :

1. Dans la console WSUS → **Options** → **Assistant de nettoyage du serveur**
2. Cocher toutes les options :
  - Ordinateurs inutilisés
  - Mises à jour expirées inutilisées
  - Mises à jour expirées
  - Révisions de mises à jour inutiles
  - Fichiers de mise à jour inutilisés
3. Cliquer **Suivant** → attendre → **Terminer**

*Planifier ce nettoyage une fois par mois via une tâche planifiée Windows.*

## 3. Groupes d'ordinateurs WSUS

Les groupes permettent de contrôler **quels postes reçoivent quelles mises à jour** et **quand**. La bonne pratique est de déployer progressivement : d'abord un groupe pilote, puis les utilisateurs, enfin les serveurs.

# Architecture des groupes recommandée pour NOUVY.LAN

```
Tous les ordinateurs (groupe par défaut)
├── Serveurs
│   └── SRV-NOUVY, SRV-WDS
├── Pilotes
│   └── 2-3 postes de test
└── Postes-Services
    └── Tous les postes utilisateurs
```

📄 Copier

## Créer les groupes

1. Dans la console **WSUS** → **Ordinateurs** → **Tous les ordinateurs**
2. Clic droit sur **Tous les ordinateurs** → **Ajouter un groupe d'ordinateurs**
3. Créer les groupes suivants :

Groupe	Contenu	Délai de déploiement
<b>Pilotes</b>	2-3 postes de test	Immédiat après approbation
<b>Postes-Services</b>	Tous les postes utilisateurs	7 jours après Pilotes
<b>Serveurs</b>	SRV-NOUVY, SRV-WDS	14 jours après Pilotes

## Affecter les ordinateurs aux groupes

Les ordinateurs apparaissent dans WSUS une fois qu'ils ont contacté le serveur (après configuration GPO). Deux méthodes d'affectation :

### Méthode 1 — Manuelle (côté serveur) :

1. Dans **Tous les ordinateurs** → clic droit sur un ordinateur → **Modifier l'appartenance**
2. Cocher le groupe souhaité → **OK**

**Méthode 2 — Automatique par GPO (recommandée) :** Configurer **Ciblage côté client** dans les GPO pour affecter automatiquement les postes aux groupes selon leur OU AD. Voir section **Configuration des clients**.

---

## 4. Configuration des clients par GPO

La GPO permet de pointer tous les postes vers le serveur WSUS et de les affecter automatiquement au bon groupe.

### Créer la GPO WSUS

1. Ouvrir le **Gestionnaire de stratégies de groupe** sur SRV-NOUVY (le DC)
2. Déplier **NOUVY.LAN** → clic droit sur l'OU **Postes\_Services** → **Créer un objet GPO et le lier ici**

3. Nommer : GPO\_WSUS\_Postes → **OK**
4. Clic droit sur la GPO → **Modifier**

## Paramètres WSUS dans l'éditeur GPO

**Windows Server 2025** : les paramètres WSUS sont répartis dans **deux sous-dossiers distincts** sous *Windows Update*.

### Sous-dossier 1 — "Gérer les mises à jour proposées de Windows Server Update Service"

```
Configuration ordinateur
├── Stratégies
│   ├── Modèles d'administration
│   │   ├── Composants Windows
│   │   │   └── Windows Update
│   │   │       └── Gérer les mises à jour proposées de Windows Server Update
│   └── Service
```

↳ Copier

### Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft

- Double-cliquer → **Activé**
- **Définir le service intranet de mise à jour pour la détection des mises à jour** :

http://SRV-WSUS:8530

↳ Copier

- **Définir le serveur intranet de statistiques** :

http://SRV-WSUS:8530

↳ Copier

- Cliquer **OK**

*Le port par défaut de WSUS est **8530** (HTTP) ou **8531** (HTTPS). Ne pas oublier d'ouvrir ce port dans le pare-feu de **SRV-WSUS**.*

### Autoriser le ciblage côté client

- Double-cliquer → **Activé**
- **Nom du groupe cible** : Postes-Services
- Cliquer **OK**

*Créer une GPO séparée **GPO\_WSUS\_Serveurs** liée à l'OU des serveurs avec le nom de groupe **Serveurs**.*

### Sous-dossier 2 — "Stratégies héritées"

**Windows Server 2025 / Windows 11 24H2** : le paramètre "**Configurer les mises à jour automatiques**" a été supprimé des templates ADMX par Microsoft. Il n'existe plus dans les GPO natives de Windows Server 2025.

Le dossier **Stratégies héritées** contient uniquement des paramètres de comportement de redémarrage (notifications, délais, fenêtres de maintenance).

### Pas de redémarrage automatique avec des utilisateurs connectés

- Double-cliquer → **Activé** → **OK**

*Empêche Windows de redémarrer automatiquement si un utilisateur est connecté.  
Recommandé en production pour ne pas interrompre le travail.*

### Replanifier les installations planifiées des mises à jour automatiques

- Double-cliquer → **Activé**
- Délai : 1 minute
- Cliquer **OK**

*Si une installation planifiée a été manquée (poste éteint), Windows la relance 1 minute après le prochain démarrage.*

### Comment planifier les mises à jour sans "Configurer les mises à jour automatiques" ?

Avec Windows 11 + WSUS, le téléchargement et l'installation des mises à jour approuvées se font **automatiquement** dès que le poste contacte WSUS. Le comportement par défaut de Windows Update suffit : les mises à jour approuvées sont téléchargées en arrière-plan et installées lors du prochain redémarrage.

### Créer une GPO dédiée pour le groupe Pilotes

1. Créer `GPO_WSUS_Pilotes` liée à une OU `OU=Pilotes` (ou via filtre de sécurité sur des postes spécifiques)
2. Mêmes paramètres mais **Nom du groupe cible** : `Pilotes`
3. Ordre de priorité GPO : `GPO_WSUS_Pilotes` doit avoir une priorité **plus haute** que `GPO_WSUS_Postes`

### Forcer l'application de la GPO

Sur un poste client (ou via script de déploiement) :

```
gpupdate /force
wuaclt /detectnow
wuaclt /reportnow
```

📄 Copier

Ou en PowerShell :

```
gpupdate /force
Start-Sleep -Seconds 10
(New-Object -ComObject Microsoft.Update.AutoUpdate).DetectNow()
```

✂ Copier

Le poste apparaît dans la console WSUS sous **Tous les ordinateurs** dans les minutes suivantes.

---

## 5. Règles d'approbation automatiques

---

Les règles d'approbation automatiques permettent d'approuver certaines catégories de mises à jour sans intervention manuelle.

### Configurer les règles d'approbation

1. Dans la console **WSUS** → **Options** → **Approbations automatiques**
2. Onglet **Règles de mise à jour**

### Règle 1 — Mises à jour critiques et de sécurité (groupe Pilotes)

Cette règle approuve automatiquement les mises à jour critiques et de sécurité uniquement pour le groupe Pilotes.

1. Cliquer **Nouvelle règle**
2. Cocher **Quand une mise à jour est dans une classification spécifique**
3. Cliquer sur le lien **toute classification** → sélectionner :
  - Mises à jour critiques
  - Mises à jour de sécurité
4. Cocher **Quand une mise à jour est pour un produit spécifique**
5. Cliquer sur **tout produit** → sélectionner **Windows 11, Windows Server 2025**
6. Cocher **Approuver la mise à jour pour un groupe spécifique**
7. Cliquer sur **tout groupe d'ordinateurs** → sélectionner **Pilotes**
8. Nommer la règle : Auto - Critiques et Sécurité - Pilotes
9. Cliquer **OK**

### Règle 2 — Mises à jour de définitions (tous les groupes)

Les mises à jour de définitions (antivirus, Defender) doivent être déployées immédiatement sur tous les postes.

1. Cliquer **Nouvelle règle**
2. Classification : **Mises à jour de définitions**
3. Produit : **Windows 11, Windows Server 2025**
4. Groupe : **Tous les ordinateurs**
5. Nommer : Auto - Définitions - Tous
6. Cliquer **OK**

## Règle 3 — Approbation manuelle pour Postes-Services et Serveurs

Les mises à jour vers les postes utilisateurs et serveurs restent en **approbation manuelle** pour valider d'abord sur les Pilotes.

*Ne pas créer de règle automatique pour ces groupes. L'administrateur approuve manuellement après validation sur les Pilotes.*

### Activer les règles

1. Dans l'onglet **Règles de mise à jour**, cocher les règles à activer
2. Cliquer **Exécuter la règle** pour appliquer immédiatement
3. Cliquer **OK**

### Procédure d'approbation manuelle

Après validation sur les Pilotes (généralement 7 jours sans problème) :

1. Dans la console WSUS → **Mises à jour** → **Toutes les mises à jour**
2. Filtrer : **Approbation** = Non approuvé — **Etat** = Echec ou Nécessaire
3. Sélectionner les mises à jour à déployer
4. Clic droit → **Approuver**
5. Pour chaque groupe, choisir **Approuvé pour l'installation**
6. Cliquer **OK**

## Récapitulatif WSUS NOUVY.LAN

Paramètre	Valeur
Serveur WSUS	SRV-WSUS — 192.168.1.30
Port WSUS	8530 (HTTP)
Dossier de stockage	D:\WSUS
Synchronisation	Automatique — 1x/jour à 02:00
Produits synchronisés	Windows 11, Windows Server 2025
Classifications	Critiques, Sécurité, Définitions, Mises à jour
Groupes	Pilotes, Postes-Services, Serveurs
GPO postes	GPO_WSUS_Postes → OU=Postes_Services
GPO serveurs	GPO_WSUS_Serveurs → OU=Serveurs
Approbation auto	Définitions (tous) + Critiques/Sécurité (Pilotes)
Approbation manuelle	Postes-Services et Serveurs

## Points de vérification

---

### Vérifier les GPO appliquées sur un poste

#### Commande rapide

**Important** : ouvrir l'invite de commandes **en tant qu'administrateur** (clic droit → Exécuter en tant qu'administrateur). Sans élévation, seule la section utilisateur s'affiche — les GPO ordinateur (dont WSUS) n'apparaissent pas.

Sur le poste client, ouvrir un **CMD en administrateur** :

```
gpresult /r /scope computer
```

📄 Copier

Affiche uniquement les GPO appliquées à l'**ordinateur**. C'est la commande à utiliser pour vérifier WSUS car la GPO est en **Configuration ordinateur**.

La GPO WSUS doit apparaître dans "**Objets de stratégie de groupe appliqués**". Si elle est dans "**refusés**", la raison est indiquée. Si elle n'apparaît nulle part, le poste ne voit pas la GPO (problème de liaison ou d'OU).

#### Rapport HTML détaillé

```
gpresult /h C:\rapport_gpo.html
```

📄 Copier

Puis ouvrir `C:\rapport_gpo.html` dans un navigateur → rapport complet avec toutes les GPO, les paramètres appliqués et les GPO refusées (avec la raison).

#### GPO utilisateur uniquement

```
gpresult /r /scope user
```

📄 Copier

Affiche uniquement les GPO appliquées à l'**utilisateur** connecté (non nécessaire pour WSUS).

#### Forcer la mise à jour des GPO

Si une GPO vient d'être modifiée et n'est pas encore appliquée :

```
gpupdate /force
```

📄 Copier

## Résultat attendu pour WSUS

Dans la section "**Objets de stratégie de groupe appliqués**" (ordinateur), les GPO suivantes doivent apparaître :

```
GPO_WSUS_Postes  
GPO_WSUS_Pilotes (si le poste est dans le groupe Pilotes)
```

📄 Copier

## Vérifier que les clients contactent WSUS

Sur un poste client, vérifier dans le registre :

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
```

📄 Copier

Les clés suivantes doivent être présentes :

- WUServer = http://SRV-WSUS:8530
- WUStatusServer = http://SRV-WSUS:8530
- TargetGroup = Postes-Services

Ou via PowerShell :

```
Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate"
```

📄 Copier

## Vérifier la conformité des postes

1. Dans la console WSUS → **Rapports** → **Résumé de la conformité des mises à jour**
2. Sélectionner le groupe à vérifier
3. Le rapport affiche pour chaque poste :

Statut	Description
Installé	Mise à jour installée avec succès
Nécessaire	Mise à jour approuvée mais pas encore installée
Echec	Erreur lors de l'installation
Non applicable	La mise à jour ne concerne pas ce poste
Inconnu	Le poste n'a pas encore contacté WSUS

## Ouvrir le port WSUS dans le pare-feu

Sur SRV-WSUS (PowerShell en administrateur) :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "WSUS HTTP" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort  
8530 -Action Allow  
New-NetFirewallRule -DisplayName "WSUS HTTPS" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort  
8531 -Action Allow
```

❏ Copier